HasenbeinPlus 2021 Installation und Administration

HASENBEIN SOFTWARE GMBH

Steinrieke 38, 33034 Brakel

Inhalt

Willkommen bei HasenbeinPlus	2
Übersicht der Komponenten	3
Installer	3
Installations-Optionen	4
Sql Server und Datenbanken	5
Hardware Anforderungen	5
Lizenzierung	6
Lizenz verschieben	6
Firewall Einstellungen	7
Der erste Start von HasenbeinPlus	9
Datenbankanbindung	11

Willkommen bei HasenbeinPlus

Vielen Dank, dass Sie sich für HasenbeinPlus entschieden haben.

Bitte lesen Sie die folgenden Seiten, bevor Sie mit der Installation starten.

Entscheiden Sie sich dann für eine Installationsoption.

Bei Fragen, Anregungen, oder Software-Problemen können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Die Kontaktinformationen finden Sie in HasenbeinPlus unter dem Menüpunkt "Hilfe / Hotline".

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Software.

Übersicht der Komponenten



1. HasenbeinPlus

Windows Programm zur Mengenermittlung, benötigt Microsoft .NET Framework 4.5.1 (mitgeliefert)

- 2. MS SQL Server 2014 für Hasenbein Kataloge und Projekte, 2 Optionen:
 - MS SQL Express Local DB
 → Einzelplatz-Version (Teil des HasenbeinPlus Installer)
 - 2. MS SQL Express Server (Instanz "HasenbeinSql")
 → für mehrere Nutzer (separater Installer)

3. HasenbeinPlus Lizenz

Demo Lizenz oder freigeschaltete Lizenz, siehe Kapitel ,Lizenzierung' für weitere Informationen

Installer

Es gibt 2 separate Installer:

- HasenbeinPlus installer (Client)
 - HasenbeinPlus
 - .NET 4.5.1
 - MS SQL Local DB + Hasenbein Kataloge
 - Demo Lizenz
- Hasenbein MS SQL Express Server installer (lokal oder Server)
 - MS SQL Express Server 2014 + Hasenbein Kataloge Bemerkung: der MS SQL Express Server wird bei der Installation aus dem Internet direkt von Microsoft heruntergeladen

Installations-Optionen

Option	Client	Server	Bemerkung
1	HasenbeinPlus .NET 4.5.1 Local DB Lizenz	-	Kann nur von der Person genutzt werden, die das Programm installiert hat. Daher nicht "als Adminstrator" installieren. Ideal für die Demo-Version
2	HasenbeinPlus .NET 4.5.1 SQL Express Server* Lizenz	-	Für mehrere Nutzer auf einem Rechner
3	HasenbeinPlus .NET 4.5.1	SQL Express Server* Lizenz	Empfohlen für mehrere Nutzer

* MS SQL Express Server 2014 ist separat zu installieren

Entscheiden Sie sich für eine der folgenden Optionen:

1. Nur Lokal für EINEN Nutzer

Die Standard Installation von HasenbeinPlus enthält die *,MS SQL Local DB*⁺, ein abgespeckter MS SQL Server, der jedoch nur von der Person genutzt werden kann, der sie auch installiert. Daher bitte nicht "als Adminstrator" installieren. Damit können Sie direkt loslegen ohne einen *,MS SQL Server 2014 Express*⁺ zu installieren, ideal auch für die **Demo-Version**.

2. Lokal für mehrere Nutzer

Wenn Sie HasenbeinPlus mit mehreren Nutzern auf einem Rechner nutzen wollen, oder ein Adminstrator das Programm installiert, so müssen Sie **zusätzlich** den *,MS SQL Express Server*⁴ auf dem gleichen Rechner installieren. Es kommt hier auch Option #3 in Frage.

3. Datenbanken auf Server

Für mehrere Nutzer empfehlen wir generell den *,MS SQL Express Server 2014*⁴ auf einem richtigen Server zu installieren. Installieren Sie HasenbeinPlus separat auf einem oder mehreren Clients.

Die Lizenz sollte dann für alle Nutzer zugänglich ebenfalls auf dem Server liegen (siehe "Lizenz verschieben").

Sql Server und Datenbanken

- HasenbeinPlus benötigt für Kataloge und Projekte Microsoft SQL Datenbanken
- Zur Zeit wird nur *MS SQL Server Express 2014* in 2 Ausführungen unterstützt. Beide sind für Sie kostenlos und können mit dem Hasenbein Installer installiert werden:
 - MS SQL Local DB
 - MS SQL Server Express (separater Installer)
- Im Falle des MS SQL Servers wird eine eigene Instanz mit dem Namen "HasenbeinSql" angelegt.
 - Die Hasenbein sql Server Instanz wird mit dem Standard-Admin Account ,SA' angelegt.
- Der *MS SQL Server Express 2014* kann neben einer bereits installierten anderen Version installiert werden (z.B. 2008 oder 2012)
- Existiert bereits ein *MS SQL Server Express 2014,* so wird eine weitere Instanz für HasenbeinPlus angelegt.
- Datenbanken
 - "Hasenbein" (Kataloge)
 - "Projects" (Verzeichnis der Kunden-Projekte)
 - Eine Datenbank pro Projekt
- Physikalische Pfade der Datenbanken:
 - \rightarrow ...\ProgramData/Hasenbein/HasenbeinPlus bzw.
 - \rightarrow ...\ProgramData/Hasenbein/HasenbeinPlus/Server
- Wird der *MS SQL Server Express* **2014** auf einem Server installiert, so sind gegebenenfalls Firewall-Einstellungen anzupassen, damit der Service nicht blockiert wird. Siehe Kapitel ,Firewall-Einstellungen'.

Hardware Anforderungen

- Prozessor: empfohlen Intel core i5
- Arbeitsspeicher: mind. 2 GB RAM, empfohlen 4 GB RAM (insb. für den Server)
- Benötigter Speicherplatz für
 - HasenbeinPlus inclusive Sql Local DB:
 ca. 250 MB, temporär 500 MB
 - Sql Server Express 2014: ca. 500 MB, temporär 1 GB
 - Datenbanken:
 - HasenbeinPlus Datenbanken: 150 MB
 - Pro Projekt: ca. 60 70 MB
- Client: Windows 7, 8, 10, 11 (jeweils 64-Bit-Version) Server: mind. Windows-Server 2008 R2
- Bildschirmauflösung: Höhe: mind. 900 px, empfohlen Full HD
- Keine Unterstützung von externen Laufwerken für die Datenbanken, Projekte können jedoch dorthin exportiert werden

Lizenzierung

Einige wichtige Informationen zur Hasenbein Lizenzierung:

- HasenbeinPlus ist durch eine Lizenz-Datei geschützt (HasenbeinPlus.lic)
- Dem Installer liegt eine Lizenz für eine Demo Voll-Version bei, die ab der Installation 30 Tage lang gültig ist.
- Ist die Demo-Zeit abgelaufen, muss HasenbeinPlus durch eine Seriennummer freigeschaltet werden. Ansonsten kann in HasenbeinPlus kein Projekt angelegt bzw. geöffnet werden.
- Die Lizenz-Datei befindet sich nach der Installation im ProgramData Verzeichnis unter Hasenbein/HasenbeinPlus.
- Es gibt folgende Lizenz-Modelle:
 - Erdarbeiten / Rohbau / Gesamtpaket Hochbau
 - Volumenbasierte Variante vom Gesamtpaket Hochbau (10.000 m² Grundfläche), das verbrauchte Volumen wird beim Speichern eines Projektes aktualisiert
 - Floating: die Lizenz kann von mehreren Nutzern benutzt werden. die Anzahl der Lizenzen regelt die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer
- Die Lizenz-Infos können in HasenbeinPlus unter dem Menüpunkt "Lizenzverwaltung" betrachtet werden. Von hier kann auch der Lizenz-Pfad angepasst werden bzw. die Lizenz verschoben werden.
- Ist *MS SQL Server Express 2014* auf einem Server installiert, so sollte auch die Lizenz-Datei auf diesen Server verschoben werden (siehe "Lizenz auf den Server verschieben").

Lizenz verschieben

- Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie HasenbeinPlus mit mehreren Personen auf verschiedenen Rechnern nutzen wollen.
- Eine bereits freigeschaltete Lizenz-Datei kann nicht einfach manuell verschoben werden, da Sie mit den speziellen Informationen des aktuellen Rechners geschützt ist.
- Um die Lizenz zu verschieben, folgen Sie diesen Schritten.
 - Falls Sie HasenbeinPlus bereits aktiviert haben, müssen Sie die aktuelle Lizenz erst zurückgeben. Dazu öffnen Sie den Lizenz-Viewer und wählen "Lizenz übertragen"
 - Öffnen Sie den "Lizenz verschieben" Dialog.
 Wählen Sie dann einen Pfad auf dem Server aus, wo die Lizenz allen Nutzern zugänglich ist.
 - Anschließend müssen Sie HasenbeinPlus neu starten und dann die Seriennummer eingeben, da die Lizenz aktiviert werden muss.
- Analog kann auch die Lizenz auf einen USB-Stick verschoben werden, so dass dieser an verschiedenen Arbeitsplätzen genutzt werden kann.
- Nun können Sie auch von anderen Rechnern mit dieser Lizenz arbeiten. Passen Sie dazu den Lizenzpfad über "Lizenz auswählen" an und starten Sie das Programm erneut.

Firewall Einstellungen

- Wenn Sie den *MS SQL Server Express 2014* auf einem Server installieren müssen Sie gegebenenfalls den Service in der Firewall freigeben, damit er nicht blockiert wird.
- Für die Windows-Firewall folgen Sie bitte diesen Schritten.
 Dieses kann je nach Windows-Version leicht unterschiedlich sein.
 Auch bei einer anderen Firewall sollten die Schritte analog sein.
- Generell müssen diese Dateien freigegeben werden:
 - ### 32Bit Systeme ###
 - C:\Program Files\Microsoft SQL
 Server\MSSQL12.HASENBEINSQL\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
 - ### 64Bit Systeme ###
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.HASENBEINSQL\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
 - C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

Schritte:

Öffnen Sie die Windows-Firewall auf dem Server über die Systemsteuerung. Wählen Sie "Eine App oder ein Feature durch die Windows Firewall zulassen"



Wählen Sie "Einstellungen ändern", dann "Andere App zulassen ..."

Kommunikation von Apps durch die Windows-Firewall zulassen Klicken Sie zum Hinzufügen, Ändern oder Entfernen zugelassener Apps und Ports auf "Einstellungen ändern". Einstellungen ändern Welche Risiken bestehen, wenn die Kommunikation einer App zugelassen wird? Zugelassene Apps und Features: Name Domäne Privat Öffentlich ~ 🗹 "Wiedergabe auf Gerät"-Funktionalität @{Microsoft.AAD.BrokerPlugin_1000.10586.0.0_neutral_neutral... ~ ~ @{Microsoft.BingFinance_4.17.74.0_x86__8wekyb3d8bbwe?ms-... ~ ~ @{Microsoft.BingFinance_4.6.169.0_x86__8wekyb3d8bbwe?ms-... ~ ~ ☑ @{Microsoft.BingNews_4.17.74.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms-re... ~ ~ @{Microsoft.BingNews_4.18.41.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms-re... \checkmark ~ ☑ @{Microsoft.BingNews_4.6.169.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms-re... ~ ~ ☑ @{Microsoft.BingSports_4.17.74.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms-r... ~ **V** @{Microsoft.BingWeather_4.17.74.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms... ~ ~ ☑ @{Microsoft.BingWeather_4.18.52.0_x64__8wekyb3d8bbwe?ms... -~ ☑ @{Microsoft.BingWeather_4.6.169.0_x86_8wekyb3d8bbwe?ms... ~ ~ ☑ @{Microsoft.MicrosoftEdge 25.10586.0.0 neutral 8wekyb3d8... ~ ~ Details... Entfernen Andere App zulassen.

Wählen Sie "Durchsuchen", und navigieren dann zu **sqlservr.exe** und wählen diese Datei aus (Pfade siehe ,Firewall' Seite 1).

Wiederholen Sie diesen Schritt für sqlbrowser.exe.

App hinzufügen	×	App hinzufügen	×
Wählen Sie die hinzuzufügende App aus, oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um nach einer nicht aufgelisteten App zu suchen, und klicken Sie anschließend auf "OK". Apps: SQL Server Windows NT - 64 Bit		Wählen Sie die hinzuzufügende App "Durchsuchen", um nach einer nicht klicken Sie anschließend auf "OK". Apps: Te SQL Browser Service EXE	aus, oder klicken Sie auf aufgelisteten App zu suchen, und
Pfad: C: Drogram Eiles Wiccoroft SQL Server W		Pfad: C:\Program Files (x86)	Microsoft SOL Set
Pfad: C: \Program Files \Microsoft SQL Server \W Durchsuchen Welche Risiken bestehen beim Aufheben der Blockierung einer App2		P <u>f</u> ad: C: \Program Files (x86) Welche Risiken bestehen beim Aufhe	Microsoft SQL Sei
Pfad: C: \Program Files \Microsoft SQL Server \V Durchsuchen Welche Risiken bestehen beim Aufheben der Blockierung einer App? Sie können auswählen, welchen Netzwerktypen diese App hinzugefügt w	ird.	Pfad: C: \Program Files (x86) Welche Risiken bestehen beim Aufhe Sie können auswählen, welchen Netz	Microsoft SQL Ser Durchsuchen

Der erste Start von HasenbeinPlus

Wählen Sie beim ersten Start von HasenbeinPlus bitte aus mit welcher Version (Deutschland oder Österreich) Sie arbeiten möchten.

Parallel können Sie bereits hier den Ort der Datenbank verändern (falls notwendig bzw. gewünscht).

Wenn Sie unseren "*MS SQL Express Server 2014" z.B.* auf Ihren Server installiert haben, so können Sie diesen hier auswählen.

Hierzu wechseln Sie die Verbindung von "Lokal" auf "Server" und wählen anschließend "[Servername]\HASENBEINSQL" aus.

Hasenbein Software für Mengenermittlung Plus
Wählen Sie die Version aus, die Sie verwenden möchten
O Deutschland (VOB)
O Osterreich (ONORM)
Wählen Sie den Ort Ihrer Datenbank aus
Lokal O Server
Datenbankanbindung testen
Abbruch Hotline: +49 5276 / 98487-30 OK

Nach erfolgreichen Test der Datenbankverbindung wählen Sie, ob Sie die Demo-Version nutzen möchten oder bereits das Programm durch Eingabe einer Seriennummer aktivieren möchten.

🔗 Aktivierung von HasenbeinPlu	is X
H	Willkommen bei HasenbeinPlus
	 Ich habe eine Seriennummer und möchte HasenbeinPlus aktivieren
	Geben Sie die Seriennummer ein, um HasenbeinPlus zu aktivieren.
Um eine gültige Seriennummer zu erhalten, müssen Sie das Produkt kaufen. Sie können das Produkt jederzeit aktivieren.	a Ich möchte HasenbeinPlus testen (noch 30
Sollten Sie noch keine Seriennummer haben, können Sie mit der Testversion fortfahren	[©] Tag(e) im Testzeitraum)
reave and to deliter.	Sie können HasenbeinPlus noch 30 Tag(e) testen. Danach müssen Sie HasenbeinPlus aktivieren, um das Produkt weiter nutzen zu können.
0	Weiter Beenden

Bei der Demo-Version handelt es sich um eine Vollversion, die im Rahmen des zur Verfügung stehenden Testzeitraumes von Ihnen benutzt werden kann.

Für die Aktivierung (Freischaltung) von HasenbeinPlus benötigen Sie eine Seriennummer, die Sie von uns nach Bestellung der Software und Begleichung des Rechnungsbetrages erhalten haben.



🔗 Aktivierung von Hasenbein	Plus			×
	Geben S	Sie bitte o	die Aktivieru	ngsdaten ein
6-1	Seriennummer	Wo finden	Sie Ihre Seriennummer?	
Bitte geben Sie alle für den Start des Aktivierungsvorgangs benötigten Informationen ein.	Kundennummer	1234		
	Firma	Hasen	bein Software GmbH	
	Anrede			
	Vorname			
	Nachname			
	Land	Germa	any	~
	E-Mail Adresse	info@	hasenbein.de	
		erford	derlich	
0		Zurück	Weiter	Beenden
🖗 Aktivierung von Hasenbeir	nPlus			×
			Onlin	e Aktivierung
12	HasenbeinPlu	us wird nun online	aktiviert.	
Um die Aktivierung durchzuführen müssen Informationen an den Aktivierungsdienst gesendet werden.	, Bitte stellen :	Sie sicher dass eir	ne Verbindung zum Inter	net besteht.





Jetzt können Sie HasenbeinPlus im Rahmen Ihrer Lizenzierung nutzen.

Datenbankanbindung

Möchten Sie die Datenbank des Servers nutzen (sofern vorher eingerichtet), so wählen Sie in HasenbeinPlus unter Datei\Datenbankanbindung die Datenbank auf dem Server aus. Hierzu wechseln Sie die Verbindung von "Lokal" auf "Server" und wählen anschließend "[Servername]\HASENBEINSQL" aus.

🔢 Datenbank Verbindung 🛛 🗙	🛃 Datenbank Verbindung 🛛 🛛 🗙
Geben Sie bitte die Verbindungsdaten zur Microsoft SQL-Datenbank ein und testen Sie die Verbindung mit der Schaltfläche "Testen"	Geben Sie bitte die Verbindungsdaten zur Microsoft SQL-Datenbank ein und testen Sie die Verbindung mit der Schaltfläche "Testen"
Datenbank Verbindung	Datenbank Verbindung
Lokal O Server	🔿 Lokal 💿 Server
	Name des Servers SERVER\HASENBEINSQL
Testen Abbruch OK	Testen Abbruch OK

Über "Testen" prüfen Sie bitte die Verbindung.

Nun können Sie Projekte auf den Server anlegen bzw. bearbeiten.